

Prolink Notas de versão 5.1.14

2 de julho de 2026

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	1
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	2
QC-PLC.....	2
SPC Office Pro	2
QC-Mobile	3
QC-Collect	3
EDL	3
QC-Alert	4
PLS.....	4
DCS	4

QC-CALC Real-Time

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

Os seguintes problemas foram resolvidos na 5.1.14.

- **Geral** - Foi corrigido um erro que aparecia ao abrir **Modify Database Structure** em **File > Properties** e impedia os clientes de atualizar campos de rastreamento ou características em arquivos de peça existentes. (382250)
- **Geral - View > Quick Charts** foi modificado para que os clientes possam abrir e usar o painel de histograma no QC-CALC Real-Time sem erros. (381993)

QC-CALC Monitor

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

Esta versão contém atualizações importantes de manutenção.

QC-CALC SPC

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

Os seguintes problemas foram resolvidos na 5.1.14.

- Melhoria no gerenciamento de acesso de administrador. (311139)
- Melhoria na confiabilidade das migrações de banco de dados para que os serviços do QC-CALC SPC continuem em execução quando o nome configurado do SQL Server for alterado. (372443)

2. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

A instalação do SPC criou um atalho para Training CMM. (380893)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Ignore ou exclua o atalho.

QC-Gage

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

O seguinte problema foi resolvido na 5.1.14.

- A opção não compatível GagePort foi removida de Local Gages na configuração do plano de especificação do QC-Gage. (336009)

QC-PLC

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

Esta versão contém atualizações importantes de manutenção.

SPC Office Pro

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

Esta versão contém atualizações importantes de manutenção.

QC-Mobile

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

Os seguintes problemas foram resolvidos na 5.1.14.

- Melhoria no comportamento de ativação para configurações legadas compatíveis. (381872)
- Melhoria no comportamento do **Live Tile** do QC-Mobile ao restaurar transições em estilo carrossel e temporização aleatória. (378578)
- Correção da navegação de **Full View** para que **Show in Stat Summary** abra o arquivo de peça associado à violação selecionada. (380668)
- Atualização do dimensionamento do gráfico de execução do QC-Mobile para que Live Data, gráficos com zoom, Summary by Characteristic e gráficos de detalhamento usem um comportamento consistente de dimensionamento do eixo Y. (380607)

2. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

Live Gauges ficam cortados após o redimensionamento da tela. (382298)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Redimensione o cartão para que os medidores voltem a aparecer.

Item 2

Muitos dígitos são exibidos. (381741)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Defina Precision para o valor padrão de 4 ou, no máximo, 5.

Item 3

Live Tiles ficam ilegíveis. (382815)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Habilite a opção do Windows **Settings > Accessibility > Visual Effects > Animation effects**.

QC-Collect

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

Esta versão contém atualizações importantes de manutenção.

EDL

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

Esta versão contém atualizações importantes de manutenção.

QC-Alert

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

Esta versão contém atualizações importantes de manutenção.

PLS

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

Esta versão contém atualizações importantes de manutenção.

DCS

1. Problemas resolvidos na 5.1.14

Esta versão contém atualizações importantes de manutenção.